


Camtasia Studio 錄製設定教學

Camtasia Studio 程式說明.....	2
錄製教學影片	3
開啟 Camtasia Recorder.....	3
設定錄製區域及聲音	3
設定自動儲存的檔案名稱及路徑	4
設定錄製時的快速鍵	5
加上標題文字	6
設定游標圖示	7
其餘設定值	7
設定錄製時的工具列	8
轉檔	9
Camtasia Player	15

Camtasia Studio 程式說明



Camtasia Studio：用來編輯影片及聲音，並且提供轉檔功能。

Applications

- Camtasia MenuMaker：製作 AutoRun 選單，可燒錄成光碟。
- Camtasia Player：播放軟體。
- Camtasia Recorder：錄製影音檔案。
- Camtasia Theater：將 SWF 製作成雙窗格的教學影片。

錄製教學影片


開啟 Camtasia Recorder

開啟 camtasia studio 6 【開始 \ 所有程式 \ Camtasia Studio 6\Applications\Camtasia Recorder



設定錄製區域及聲音

錄製區域為 Full Screen，Settings 要選擇 Audio




注意事項：錄製畫面時最好將螢幕解析度設為 800X600 或 1024X768

右方則為麥克風音量設定。


設定自動儲存的檔案名稱及路徑

為了讓錄製時能夠自動儲存檔案，所以事先設定好儲存路徑會讓錄製時更加輕鬆。


1. 點選 [Tools>Options]



2. [Save as avi] 再按下 [File Name Options]。




3. 選擇 [Automatic File Name]，並設定儲存的資料夾。




Prefix 為名稱樣版之意，可以設定固定的格式再加上編號。

設定錄製時的快速鍵

1. 點選 [Tools>Options]



2. 切換到 [Hotkeys]。




加上標題文字

為了保護教學影片，可以加註錄製者的姓名，印製在影片上。


1. 點選 [Effects>Options]。




2. 在 Caption 中輸入姓名。再按下 [Options] 設定標題位置。



3. 也可以設定文字的格式。




4. 點選 [Annotation>Add Caption] 加上標題。



設定游標圖示


[Effects>Cursor>Highlight Cursor & Clicks]。




其餘設定值

其他與錄製有相關的設定值，也可以根據個人的喜好來設定。

1. [Tools>Options]



2. [Program]標籤頁中






設定錄製時的工具列

錄製時的工具列有三個。

Audio toolbar：聲音工具列


Statistics toolbar：錄製狀態工具列

Effects toolbar：效果工具列（畫筆、遮罩、游標）






轉檔


1. 【開始 \ 所有程式 \ Camtasia Studio 6\Camtasia Studio】
2. 點選【Batch production】批次作業



3. 點選【Add File】加入錄製好的影音檔




	<ol style="list-style-type: none">4. 按住 shift 複選錄製好的影音檔5. 點選【開啟舊檔】6. 按【下一步】
	<ol style="list-style-type: none">7. 點選【Profile Manager】輸出格式設定 <p>說明:常見的轉檔格式有 swf 及 wmv</p>
	<ol style="list-style-type: none">8. 點選【New】




9. 輸入轉檔案的專案格式【flash】

10. 點選【SWF】格式

11. 點選【下一步】



12. 按下【Flash Options】




13. 將 Colors 改為【16bits(High Color)】


14. 將 Frame rate 改為【10】

說明:Audio 的取樣率會自動降低品質,變為 11025Khz Mono, 16kBits/sec,減少聲音檔案容量 1/2

15. 點選【確定】




16. 點選【下一步】




17. 點選【完成】

說明:如有特別的需求,可將 SCORM 勾選,轉出的教學檔案就會符合 SCORM 標準




18. 點選【Close】



17. 點選【**下一步**】

說明:已經設定 Flash 輸出格式的專案設定檔後,再
接著進行下一步進行轉檔



- 19. 選取輸出的資料夾
- 20. 取消建立子資料夾及取消輸出成品預覽功能
- 21. 按下完成

Camtasia Player

內建的播放軟體

